## Windowsサウンド設定

ventriloの設定をしてもマイクが反応しないなどの場合は Windows側でマイクの設定をする必要があります。

注:windowsXPのクラシックスタイルでの作成ですので Vista等では表示が違うと思います。





サウンドとオーディオデバイスのデバイスの音量の詳細設定を押すと「ボリュームコントロール」が開きます。 ボリュームコントロールに「マイク」が無いと思いますので



\$756/E AA78	Contract 1		and the test	And States States
#11-6 3/HD-#	ww.vij	10000010	50.7-7-7	PI 32-3-
4 3 4	4 -0 -4	185A 8-0-4	HE.A 4	100A
	**	**	**	**
	4	4		er.
Data-197	Durter	Du-18	C112++105	Du-He
Sine art AMC Auto				

ボリュームコントロールのオプションのプロパティを開き「再生」の中の 「マイク」にチェックを入れて「OK」を押します。





ボリュームコントロール画面に戻り、「マイク」が表示されます。 マイクの下の「ミュート」にチェックが入っていますので外してください。

III AREA HAVEN FROM					10 i C 12
#75%D/82 A#788	and the second second	10000000000000	and March and	11174	and the second second
#ta-2.3/H0-4	BANK	INCOME.	CD 8-FeF	912	PD.32*-9
4 -1-4	1000 - 4	4 40 - C - 4 4	BEAL	8 8	4 4 4
**		**	**	**	**
	14	44		φ.	1
Eleta-Her	Elta-Her	Du-re	Durite	(Eta-Her	Dtar+W
Consulet AMC Autor				$\smile$	

先ほどと同じようにボリュームコントロールのオプションのプロパティを開き「録音」の中に 「マイク」があればチェックを入れて「OK」を押します。



WALKED COMMENTANC Auto	-
CALU	
OMBU SALES	
#R452.10-8	
日前第3-10-16 日 Mare Num	
Shares More Se CD 8-Fut	

録音コントロールが開いてマイクが表示されていればOK。



ここで設定は終了ですが、「音が小さい」や「音が悪い」ということがありますので、 マイクブーストについて追記しておきます。



United and a second s			al 3163
Ульманах В	1.1		10.35-8-
НАЛТОСТИВИСТОВАХ 	هر ۲	1000 100 1000 1	лол 9
		84164547	00 #- <b>f</b> v#

ボリュームコントロール画面で 「オプション」「トーン調整」を選択します。

「マイクの詳細設定」が開きます。 一番下に「Microphone Boost」があります。 このチェックを外すと音質が良く、 このチェックを付けると音が大きくなります。 1000円程度のヘッドセットではマイクの 性能の問題で、このマイクブーストの設定を しなければいけないことが多いです。